КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет географии и экологии Кафедра ландшафтной экологии

Основы работы в программе «Surfer 7.0»

Учебно-методическое пособие

Издательство Казанского государственного университета 2008 Печатается по решению учебно-методической комиссии факультета географии и экологии КГУ Протокол № 4 от 5.03.2008 г.

Составитель кандидат географических наук, ассистент К.А. Мальцев

Рецензент старший преподаватель С.С. Мухарамова

О18 Основы работы в программе Surfer 7.0: Учебно-методическое пособие / К.А. Мальцев. – Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008. – 24 с.

Программное обеспечение «Surfer 7.0», разработанное компанией «Golden Software Inc.», предназначено для построения растровых моделей на основе наблюдений в отдельных точках пространства и последующего анализа полученных моделей. Учебно-методическое пособие «Основы работы в программе Surfer 7.0» рекомендовано для освоения данного ПО студентами специальности экология, а также специальности природопользование, и может быть использовано для обеспечения курсов «Математические методы в ландшафтной экологии» и «Спецпрактикум». Также данное пособие может понадобиться студентам вышеуказанных специальностей при подготовке своих курсовых и дипломных проектов.

УДК 502.171 ББК 20.18

© Казанский государственный университет, 2008

Содержание

Раздел 1. Построения регулярных координатных сеток	4
Задание 1. Построение цифровой модели рельефа	
Раздел 2. Картографирование полученных моделей	10
Задание 2. Картографирование растровых моделей	17
Раздел 3. Операции с растровыми моделями	17
Задание 3. Операции с растровыми моделями	
Литература	23

Раздел 1. Построения регулярных координатных сеток

Основой представления пространственной информации как в векторной, так и в растровой модели данных, являются дискретные операционнотерриториальные единицы (ОТЕ). Каждая ОТЕ является пространственным объектом, для которого предполагается однородность имеющейся о нем атрибутивной информации с точки зрения изучаемого явления.

В растровой модели данных ОТЕ соответствуют ячейкам регулярной или нерегулярной сетки, которая полностью покрывает всю территорию характерного размера представляемых пространственных объектов и явлений. Наиболее популярным является использование регулярных прямоугольных сеток, ячейки которых в картографической проекции являются квадратами или прямоугольниками.

В пакете геостатистического моделирования Surfer создание модели, в качестве ОТЕ которой используется регулярная сетка, осуществляется через пункт меню «Grid», подпункт «Data». После нажатия на него появляется диалоговое окно, предлагающее выбрать файл с исходными данными.



Рис. 1

Исходными данными для построения растровой модели являются измерения значений переменной в точках с известными координатами. Эти данные записываются в текстовый файл в кодировке ASCII, состоящий из трех и более колонок (1 – координата X, 2 – координата Y, Z1 ... Zn – остальные

колонки – это те измеренные величины, используя которые будут рассчитываться значения в узлах регулярной сетки). Структура этого файла следующая:

X1, Y1, Z1 ... Zn ... Xm, Ym, Zm ... Znm

После выбора исходного файла появляется диалоговое окно, где мы можем задать все необходимые для построения растровой модели параметры (рис. 1). Данное окно имеет 4 закладки. Закладка «General» является главной и имеет несколько строк ввода, кнопок и переключателей, объединенных в различные группы. Первая группа «Grid Line Geometry» позволяет задать координаты левого нижнего угла в столбце «Minimum», координаты правого верхнего угла в столбце «Maximum», шаг сетки (на каком расстоянии будут отстоять друг от друга узлы растровой модели по X и по Y) в столбце «Spacing». Здесь же в столбце «# of Lines» вычисляется количество узлов.

Ниже расположена группа «Gridding Method», состоящая из выпадающего списка в левой части, где приведены названия методов, которыми можно вычислить значения в узлах нашей сетки. Все приведенные методы можно разделить на интерполяционные, аппроксимационные и методы геостатистики. При нажатии на кнопку «Options» отображаются параметры выбранного метода расчета. Более подробно о методах и параметрах, которые в них используются, можно прочитать в следующей литературе [2–5].

Последняя строка, озаглавленная «Output Grid File», отображает имя файла, в котором будут сохранены результаты расчета. Имя и путь можно сменить, нажав на кнопку *E*. В нижнем левом углу расположен переключатель «Generate Report», который позволяет сформировать текстовые отчеты с исходными параметрами, которые были заданы в окне «Scattered Data Interpolation».

Scattered Data Interpolation	×
Data General Search Faults and Breaklines	
Grid Line Geometry Minimum Maximum Spacing # of Lines X Direction: Image: Space of the system of the	
Gridding Method Radial Basis Function Options	
Output Grid File C:\Program Files\Golden Software\Surfer\Samples\Demogrid.grd	
Generate Report	
ОК Отмена	

Рис. 2

На второй закладке «Data» (рис. 2) можно задать, какие данные из исходного файла будут использованы для расчета значений в узлах растровой модели (в группе выпадающих строк «Data Columns» необходимо задать, в какой колонке находятся координаты X, Y и переменная Z).

Scattered Data Interpolation				×
Data General Search Faults and Breaklines				
Data Columns	-			
X: Column A: Ea	sting 📘	To Keep:	First	•
Y: Column B: No	rthing	- X Tolerance	e: 0	- 11
Z: Column C: Ele	vation	Y Tolerance	e: 0	- 1
			,	
Data Exclusion Filter	· (eg, x=-999 OR y=	-999 OR z=-999)	Update Statist	ics
Statistic	×	Y	Z	
Active	47	47	47	
Original	47	47	47	
Deleted Dup.	0	0	0	_
	<u>^</u>	^	^	
			ОК Отм	иена

Рис. 3

На этой же закладке (рис. 2) в строке «Data Exclusion Filter» можно задать условие, необходимое для исключения части данных из расчетов (исключены будут данные, удовлетворяющие условию). На той же закладке

данного окна (рис. 2) приведены некоторые статистические показатели трех переменных X, Y, Z (общее количество записей, количество исключенных, среднее, минимум, максимум и т.д.). При нажатии на кнопку «Update Statistics» список статистик обновляется с учетом того условия, которое было введено в строке «Data Exclusion Filter» (если ничего не было введено, то список останется тем же.)

На закладке «Data» в верхнем правом углу есть группа операторов «Duplicates», которые определяют порядок действий при обнаружении дублирующих данных, а также определяют, что является дублированием. Выпадающий список «To Keep» определяет, какая из одинаковых по положению в пространстве точек будет взята (по умолчанию первая в исходном файле). Строки «X Tolerance» и «Y Tolerance» задают расстояние, на которое может отстоять точка от точки, чтобы считаться дублирующими.

Scattered Data Interpolation	×
Data General Search Faults and Br	eaklines
No Search (use all of the data)	Search Ellipse Radius 1: 5.7 🚍
Number of sectors to search:	Radius 2: 5.7 🕂
Maximum number of data to use 6	Angle: 0 *
Minimum number of data in all 5 sectors (node is blanked if fewer)	
Blank node if more than this many sectors are empty:	
	ОК Отмена

Рис. 4

Закладка «Search» (рис. 3) доступна не всегда. Данная закладка доступна, если на закладке «Data» в списке «Gridding Method» выбраны такие методы расчета как: «Radial Basic Function», «Inverse Distance to Power», «Kriging», «Nearest Neighbor». Эта закладка позволяет задать, какие исходные данные будут участвовать в вычислении значения в текущем узле сетки. Для определения данных, которые будут использованы, все пространство вокруг узла разделяется на 4 равных сектора и ограничено эллипсом. По умолчанию для вычисления значения в текущем узле сетки используются все исходные данные, при этом в верхнем левом углу стоит галка в переключателе «No Search (use all of the data)», а все остальные операторы данного окна недоступны. Если эту галочку убрать, то становятся доступными остальные элементы закладки, задающие поиск. Строка ввода «Number of sectors to search» необходима для задания количества секторов, данные из которых будут участвовать в расчете значения в узле сетки. Строка «Maximum number of data to use from each sectors» определяет максимальное точек секторе, количество В каждом значения ИЗ которых будут использоваться для расчетов в узлах сетки. Строка «Minimum number of data in all sectors (node is blanked if fewer)» задает минимальное количество точек во всех секторах, которое необходимо для расчета значения в текущем узле модели (узел будет бланкирован, если этих точек меньше). Строка «Blank node if more than this many sectors are empty» нужна для определения минимально необходимого количества непустых секторов для расчета значений в узлах модели. Строки «Radius 1» и «Radius 2» задают радиусы поискового эллипса, а строка «Angle» – его угол наклона.

Scattered Data Interpolation	×
Data General Search Faults and Breaklines	
File Containing Fault Traces	
File Containing Breaklines	
0 traces, 0 vertices loaded	
ОК Отмена	

Рис. 5

Четвертая закладка «Faults and Breaklines» (рис. 4) необходима для задания информации о разрывных нарушениях непрерывной поверхности. Примерами таких нарушений могут быть: тектонические разломы, геохимические барьеры, линейные антропогенные сооружения (дамбы, дороги). «Fault» – это двумерная линия, структура ее файла следующая:

n X1, Y1 X2, Y2 ... Xn, Yn, где n – количество точек, образующих ломаную линию, X и Y – это координаты этих точек в той же системе координат, что и исходные точки. При использовании линий типа «Fault» расстояние от точки с исходными данными до узла сетки вычисляется, как показано на рис. 6.



Рис. 6

«Breaklines» – это трехмерная линия, структура ее файла следующая:

n X1, Y1, Z1 X2, Y2, Z2 ... Xn, Yn, Z3,

где n – количество точек, образующих ломаную линию, X, Y и Z – это координаты этих точек в той же системе координат, что и исходные точки. При использовании линий типа **«Breaklines»** расстояние от точки с исходными данными до узла сетки вычисляется так, как показано на рис. 7. Забегая вперед, заметим, что эти линии можно подготовить непосредственно в программе «Surfer», используя пункт главного меню **«Мар»**, подпункт **«Digitze»**.

«Breaklines», в отличие от «Fault», не являются барьерами, это линии с дополнительной информацией, которая задействуется при использовании точек данных, лежащих по отношению к узлу сетки за этими линиями.

Значение, которое при этом используется с «Breaklines», рассчитывается методом линейной интерполяции между двумя вершинами линии.



Рис. 7

После того, как мы задали все необходимые параметры, на данных четырех закладках необходимо нажать кнопку «Ok», после чего начнется создание модели. Здесь стоит отметить, что по тем или иным причинам значение в узле модели может быть не рассчитано, тогда туда записывается код незаданного значения = $1,70141 * 10^{38}$.

Задание 1. Построение цифровой модели рельефа

1.1. Создайте линию разрыва, используя пункт меню «Map» \rightarrow «Digitize», и сохраните ее в формате *.bln.

1.2. Используя пункт меню «Grid» \rightarrow «Data», создайте цифровую модель рельефа. В качестве входных данных используйте файл relief.txt и файл с разрывом поверхности в формате *.bln и, выставляя все необходимые параметры на закладке «Data», повторите расчеты 9 раз, каждый раз задавая новый метод построения сеток в пункте «Gridding Metod», сохраняя результаты в новый файл.

Раздел 2. Картографирование полученных моделей

Surfer предлагает возможность создания карт растровых моделей данных следующими картографическими методами: методом изолиний, цветовых шкал, методом аналитической отмывки. Все вышеперечисленные методы

можно отнести к методам классической картографии, кроме них здесь есть еще два метода, которые нельзя отнести к таковым: сеточные поверхности и карта градиентов. Кроме всего прочего, в программный продукт можно загружать векторные слои и создавать карту постов наблюдений.

Создание карт реализовано в пункте меню «Мар».

Карты изолиний реализованы в подпункте меню «Contour Map». Данный пункт меню содержит три подпункта «New Contour Label», «Edit Labels...», «Export Contours...». Непосредственно создание карт изолиний осуществляется через пункт «New Contour Label». Пункт меню «Edit Labels...» отвечает за ручную корректировку положения подписей изолиний. Через «Export Contours...» осуществляется экспорт изолиний в *.dxf формат.

Conto	our Map Properti	es			×
Opti	ions Levels				1
	C:\Program Files\Gi	olden Software\Surfer\Sample	es\Demog	rid.grd 😗 🚁	
F	filled Contours	Smoothing	Blanke	d Regions	٦ H
- F	Fill Contours	Smooth Contours	Fill:	None	
	Color Scale	Amount: Low	Line:	Invisible	
Fa	ult Line Properties:				
		ОК	Отмен	на Примени	пь

Рис. 8

При выборе пункта меню «New Contour Label» появляется диалоговое окно «Contour Map Properties» (рис. 8), состоящее из двух закладок. На закладке «Options» (рис. 8) в строке «Input Grid File» приводится имя *.grd файла, который будет отображен на карте. При необходимости можно изменить входной файл, нажав на кнопку E. В группе операторов «Filled Contours» есть два переключателя: 1 – «Fill Contours» отвечает за включение заливки между изолиниями, 2 – «Color Scale» переключатель, доступ к которому появляется при включенном «Fill Contours». Второй переключатель разрешает или запрещает вывод цветовой шкалы заливки на экран. Группа переключателей «Smothing» отвечает за сглаживание изолиний (сама сетка не сглаживается). При включенном «Smooth Contours» сглаживание начинает работать. Степень сглаживания задается чуть ниже в выпадающем списке «Amount». Не следует особенно увлекаться использованием подобного сглаживания, так как при большом количестве ОТЕ в модели данная функция для своей работы требует больших аппаратных ресурсов. Группа «Blanked

Regions» используется для определения того, каким образом будут показаны на карте узлы растровой модели, в которых записан код не заданного значения. Кнопка «Fault Line Properties» отвечает за задание типа, толщины и цвета линий типа «Fault» (если сетка строилась с их учетом).

На закладке «Levels» (рис. 9) задаются следующие параметры изолинейной карты: Level – шаг горизонталей; Line – тип и цвет изолинии определенного уровня; Fill – цвет и тип заливки пространств между изолиниями; Label – свойства подписей изолиний (интервал подписи изолиний, фонт и т.д.); Hach – свойства бергштрихов (штрихи – перпендикулярные изолинии, показывающие направление убывания или возрастания функции).





Кроме всего прочего, на данной закладке справа есть четыре кнопки: 1 – «Add» позволяет задать дополнительную горизонталь с отметкой, заданной исследователем; «Delete» – кнопка, удаляющая любую горизонталь; «Save» – позволяет сохранить пользовательский набор горизонталей в файл формата *.lvl и загрузить его, используя клавишу «Load» для другой сетки.

Метод цветовых шкал реализован в подпункте меню «Image map». При выборе этого пункта меню появляется окно, предлагающее выбрать *.grd файл, по которому будет построена карта. После выбора нужного файла появляется диалоговое окно «Image Map Properties» (рис. 10). В его верхней части отображается строка с именем того *.grd файла, который мы выбрали.

Ниже слева есть два доступных переключателя: 1 – «Interpolate Pixels» осуществляет сглаживание пиксельной структуры растровой картинки (если включен, то пиксельная структура меньше просматривается); 2 – «Show Color Scale» отображает цветовую шкалу на карту.

Image Map Properties	×
Options Input Grid C:\Program Files\Golden Software\Surfer\Samples\Demogrid.grc () Interpolate Pixels Dither Bitmap Show Color Scale	
ОК Отмена Применит	

Рис. 10

По центру окна «Image Map Properties» под названием «Colors» расположена кнопка, нажав на которую можно получить окошко «Color Spectrum» (рис. 11). Используя это окно, можно задать цвета для всего диапазона значений. Используя указатель курсора мыши и клавишу «Ctrl», можно добавить в шкалу необходимые для отображения цвета. Созданный цветовой набор можно сохранять, а затем загружать для отображения других сеток. Для этого используются клавиши «Load...», «Save...». В нижней левой части экрана есть группа операторов «Data to Color Mapping», которая определения значений, предназначена для диапазона отображаемых заданными цветами. После определения всех необходимых параметров необходимо нажать на кнопку «Ok», и карта будет построена.

Color Spectrum 🔀
Ctrl-Click to insert new nodes, Del to remove Value: 104.2547302
Color: Red
Load
Data to Color Mapping
🔽 Use data limits
Minimum: 24.99795341 OK
Maximum: 104.2547302 Cancel

Рис. 11

Метод аналитической отмывки реализован в том же пункте меню «Мар», подпункте «Shaded relief Map». При выборе данного пункта появляется окно, предлагающее определиться с *.grd файлом, на основе которого будет построена карта. Далее появляется окно «Shaded Relief Map Properties» (рис. 12), где предлагается задать параметры данного вида отображения. В верхней части экрана традиционно расположено название файла сеточной модели. Ниже и левее есть блок «Light Position Angles», задающий в градусах положение источника света по вертикали – «Vertical» и горизонтали – «Horizontal». В блоке «Relief Parameters» расположены различные отображения рельефа. задает степень сглаженности «Gradient Method» картинки: **«Central** Difference» – более сглаженная картина; «Midpoint Difference» – менее сглаженная картина. «Shading Method» задает алгоритм расчета отраженного света от каждой ячейки. В строке «Z Scale Factor» задается коэффициент масштабирования по Z (чем он больше, тем длиннее тени). В блоке «Colors», как нетрудно догадаться, задаются цвета, которыми будут окрашиваться затененные и освещенные участки поверхности.

Shaded Relief Map Propert	ies	×
Options	Software) Surferi Samples) Helene2 e	
Light Position Angles Horizontal:	Relief Parameters Gradient Method: Central Difference Shading Method: Lambertian Reflection Z Scale Factor: 0.914479412	Colors Missing Data
	ОК Отмен	а Применить

Рис. 12

В блоке «Missing Data» задается цвет узлов сетки с кодами незаданных значений. После задания всех параметров необходимо нажать на кнопку «Ок» и посмотреть на результат (полученную карту).

Кроме трех вышеперечисленных карт поверхностей, можно получить карту постов исходных наблюдений. Такая возможность реализована в пункте меню «**Post Map**», подпункте «**New Post Map**». Выбирая данный пункт меню, получаем диалоговое окно «**Post Map Properties**» (рис. 13), которое имеет две закладки. Первая – «**General**» (рис. 12), на которой указываются общие свойства карты постов. В верхнем левом углу название файла постов, ниже в группе

«Worksheet Columns» расположены четыре выпадающих списка, которые определяют, в какой колонке исходного файла располагаются координаты X, Y (X Coord и Y Coord), где расположен номер символа, которым будет отображена точка (Symbol) и угол (Angle) наклона данного символа. В блоке «Default Symbol» задается то, каким образом будут отображены посты, если в строках «Symbol» и «Angle» ничего не задано (значение «None»). Снизу справа в блоке «Symbol Size» задается размер поста. Возможны два варианта: 1 – «Fixed Size» – фиксированный размер (и указывается его размер); 2 – «Proportional» – размер поста на карте выставляется пропорционально значению какой-либо колонки из исходного файла.

Закладка «Labels» (рис. 14) отвечает за оформление подписей к карте постов. Здесь в выпадающем списке «Worksheet Column for Labels» приведен список названий колонок имен файлов, из которых будут браться подписи. Необходимо выбрать одно из них. Если ничего не выбрано, то подписи точки не будет.

Post Map Properties	×
Data Filename C:\Program Files\Golden Software\Surfe 🗃 Worksheet Columns X Coord: Column A: Easting	Default Symbol Default Angle: 0 + Frequency: 1 +
Y Coord: Column B: Northing Symbol: None Angle: None	Symbol Size • Fixed Size: 0.38 cm
OK	Отмена Применить

Рис. 13

Кроме всего прочего, в этом окне в блоке **«3D Label Lines»** можно задать, каким образом будет указываться точка на трехмерной поверхности (например, на карте, созданной через пункт меню **«Wareframe...»**). Группа операторов, объединенная под названием **«Position Relative to Symbol»**, необходима для определения положения подписи относительно точки поста: **Above** – выше; **Below** – ниже; **Center** – по центру; **Left** – слева; **Right** – справа. При выборе из этого списка пункта **«User Defined»** появляется доступ к строкам **«X Offset»**, **«Y Offset»**, где можно задать пользовательское положение подписи. Строка **«Label Angle»** – угол наклона подписи. В правом верхнем углу есть еще две кнопки: **«Font...»** – задает свойства шрифтов

подписи; «Format...» – задает количество знаков, отводимых на написание подписи, в том числе после запятой.

Post Map Properties		×
General Labels		
Worksheet Column for Labels Column A: Easting 3D Label Lines Length: 0.00 cm	Position Relative to Symbol Above × Offset: 0.00 cm Y Offset: 0.00 cm Label Angle: 0	at
	Label Plane: X-Y Plane 💌	
	ОК Отмена При	менить

Рис. 14

Кроме отображения карт по отдельности, их можно накладывать друг на друга и показывать совмещенно (операция «**Overlay**»). Для этого необходимо выбрать те карты, которые мы хотим наложить (используя Ctrl и указывая нужную карту или нажав клавишу F2 на клавиатуре, при этом выберутся все карты), выбрать пункт меню «**Map**» \rightarrow «**Overlay Maps**». Для карт в Surfer можно задавать масштаб. Для этого необходимо выбрать нужную карту указателем курсора мыши и нажать левую клавишу мыши, а затем выбрать пункт главного меню «**Map**», подпункт «**Scale**». После этих действий появляется диалоговое окно «**Scale**» (рис. 15), где можно задать масштабы для каждой координаты. В данном окне можно установить пропорциональные масштабы для координат X и Y, если включить опцию «Proportional XY Scaling». Когда мы выставляем масштаб для трехмерных отображений поверхности, то нам становится доступной последняя третья строка «**Z Scale**», в которой можно задать масштаб по координате Z.

Scale		×	۱
× Scale 1.0 cm. = 915.3543307	Map units	Length: 10.68 cm 芸	
Y Scale 1.0 cm. = 915.3543307	Map units	Length: 15.24 cm 🚍	
Z Scale 1.0 cm. =	Map units	Length:	
Proportional XY Scaling		OK Cancel	

Рис. 15

Задание 2. Картографирование растровых моделей

2.1. Используя три метода, которые описаны в данном пособии, построить три карты. В качестве исходных данных используйте файл с растровой моделью (которая была получена методом минимальной кривизны). У вас должно получиться три карты. Затем наложите две карты: карту изолиний и карту аналитической отмывки. Задайте масштаб 1:25 000.

2.2. Для карты изолиний установите шаг горизонталей 10 м, цвет горизонталей черный, ширина 0,01 см. В интервале 110–120 м необходимо задать шаг горизонталей 2 м и задать цвет этих изолиний красным. Подписать горизонтали через одну и сделать их читаемыми (для этого, если есть необходимость, измените размер шрифта).

2.3. Для карт аналитической отмывки установите источник света таким образом, чтобы его высота над горизонтом и экспозиция была 45°. Сглаживание нужно отключить.

2.4. Для карты цветовых шкал задайте следующую палитру цветов: синий – голубой – зеленый – желтый – красный – коричневый. Красить необходимо диапазон значений от минимума до максимума (при этом использовать минимальные и максимальные значения, которые были у исходного файла с точками).

2.5. Пункты заданий 2.2, 2.3, 2.4 повторите для всех моделей, полученных различными методами интерполяции. Сопоставьте полученные результаты.

Раздел 3. Операции с растровыми моделями

Помимо создания растровых моделей с использованием вышеперечисленных методов с растровыми моделями можно совершать различные математические операции (сложение, вычитание, умножение и т.д.). Можно изменять координаты регулярных сеток, рассчитывать различные показатели, основанные на

вычислении производной первого и второго порядка и использовании «скользящего окна» разной формы и размера (сглаживание).

Математические операции с сетками можно осуществлять, используя пункт меню «Grid», подпункт «Math…». После выбора этого пункта меню появляется диалоговое окно, предлагающее выбрать *.grd файл, с которым будут совершены определенные действия. Затем появляется окно «Grid Math» (рис. 16). Здесь в первой строчке под названием «Input Grid File A» указывается путь и имя файла, который мы указали в предыдущем диалоговом окне. Стоит заметить, что можно осуществить операцию с двумя моделями (например, сложить), тогда в строке «Input Grid File B», нажав на кнопку *Задаем еще одну растровую модель.* Модели A и B должны иметь равное количество строк и колонок (количество узлов по X и Y в обеих моделях должно быть одинаковое). Вторая модель может и не использоваться, если мы хотим задействовать константу для вычисления новой модели. Тогда в последней строке вместо литеры B используется значение этой константы. В третьей строке «Output Grid File C» задается имя результирующей сетки.

Grid Math	×
Input Grid File A	ΠΚ
C:\Program Files\Golden Software\Surfer\Samples\ 🗿 😅	
	Cancel
None 🕜 🖼	
- Output Grid File C	
jout.grd 🥑 🔁	
Enter a function of the form $C = f(A,B)$	
C = A + B	





Рис. 17

Общий смысл операции над двумя моделями представлен на рис. 17. Фактически при этом складываются значения Z1 и Z2 из узлов моделей A и B, а результат Z3 записывается в узел модели C, которая аналогична по размерам.

Используя пункт главного меню «Grid», подпункт «Calculus», мы можем рассчитать модели некоторых показателей, в основу которых заложено вычисление производных растровой модели. Более подробно будет рассмотрено вычисление производных рельефа (угла наклона, экспозиции, профильной и плановой кривизны) или морфометрических показателей.

После выбора соответствующего пункта меню и файла растровой модели появляется диалоговое окно «Grid Calculus» (рис. 18).

Grid Calculus	×
Input Grid File C:\Program Files\Golden Software\Surfer\Samples\Hel	OK
Grid-to-Grid Operation	
Output Grid File	

Рис. 18

В строке «Input Grid File» приведено имя файла с исходной растровой моделью. В последней строке «Output Grid File» указывается имя файла, в котором будут записаны результаты расчетов. Нажав на кнопку ²⁶, мы можем изменить имя файла и место его расположения. В выпадающем списке «Grid-to-Grid Operation» приведено 4 строки. Для расчета морфометрических характеристик необходимо выбрать строку «Terrain Modeling». После этого нужно нажать на кнопку «Options...», в результате появится новое диалоговое окно «Terrain Modeling Options» (рис. 19), где мы можем выбрать, какой морфометрический показатель необходимо рассчитать («Terrain Slope» – уклон, «Terrain Aspect» – экспозиция, «Profile Curvature» – профильная кривизна, «Plan Curvature» – плановая кривизна, «Tangential Curvature» – тангенциальная кривизна).



Рис. 19

Кроме расчета показателей, основанных на вычислении производной, в Surfer есть возможность произвести так называемое матричное сглаживание. Матричное сглаживание в Surfer представляет собой операцию по вычислению нового значения в узле растровой модели, используя расчет среднего значения или вычисление средневзвешенного значения (вес при этом обратно пропорционален расстоянию). Для расчета среднего и средневзвешенного используются значения узлов растровой модели из локальной окрестности. Размер этой окрестности и количество узлов, участвующих в вычислениях, задается скользящим окном. Размер стороны скользящего окна в Surfer может изменяться от 3 до n, где n – размер одной из сторон растровой модели. В самом простом случае узлы растровой модели для вычисления нового значения используются те, что указаны на рис. 20. Новое значение вычисляется по формуле (1).

$$Z (HOBOE) = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + (Z5 * n) + Z6 + Z7 + Z8 + Z9$$
(1)



Рис. 20

В Surfer эти расчеты реализованы в пункте главного меню «Grid», подпункте «Matrix Smooth...». После выбора этого пункта меню и задания файла с исходной растровой моделью появляется диалоговое окно «Matrix Smooth» (рис. 21).

Matrix Smooth			×
- Input Grid File	\Golden Software\Surfer\Samples\H	elens2.grd 🗿	OK
Method Average Weighted	Weight of Matrix Center: Rows on Either Side of Center: Columns on Either Side of Center: Distance Weighting Power:	2 2 2 2 2	Cancel
Output Grid File		2	

Рис. 21

Традиционно в верхней части окна расположена строка «Input Grid File», в которой записано имя файла с исходной растровой моделью. Ниже слева в блоке «Method» можно выбрать, какое из значений (Average – среднее, Weighted – средневзвешенное) будет рассчитано в локальном окне. Правее **«Weight** ниже расположены 4 строки. Строка of Matrix **Center**» предназначена для определения веса центрального значения в матрице. При вычислении по формуле (1) – это параметр n. Строка «Rows on Either Side of Center» задает параметр n, который необходим для вычисления размера скользящего окна по Ү. Строка «Rows on Either Side of Center» задает параметр n, который необходим для вычисления размера скользящего окна по X. Размер одной из сторон вычисляется по формуле (2 * n) + 1. Строка «Distance Weighting Power» становится доступной только в том случае, если выбран метод «Weighted». Эта строка задает степень влияния на вычисляемое значение расстояния от узла сетки до центра скользящего окна.

В строке «**Output Grid File**» задается имя файла с результирующей растровой моделью.

В Surfer есть возможность производить трансформацию системы координат растровой модели. Данная возможность реализована в пункте меню «Grid» \rightarrow «Transform». Выбирая различные строки в выпадающем списке «Operation», мы можем произвести смещение координат по X и Y (Offset), масштабировать по координатам осям (Scale), повернуть на определенный угол (Rotate), зеркально отобразить (Mirror X, Mirror Y). Правее этого списка приведены строки, где мы можем указать то, на сколько смещать или поворачивать координаты. В строках «Input Grid File» и «Output Grid File» приведены имена файлов, где записаны исходные данные и результирующая модель.

Grid Transform		×
Input Grid File C:\Program Files\Golden Soft	ware\Surfer\Samples\Hele 🗿	OK Cancel
Operation: Offset Offset Scale Output G Nirror X Mirror Y	X Offset: 0 Y Offset: 0	

Рис. 22

Задание 3. Операции с растровыми моделями

3.1. Известно, что у различных геологических поверхностей существует различная степень корреляции с рельефом. Как правило, чем выше та или иная геологическая поверхность к дневной поверхности, тем коэффициент корреляции больше. Используя растровую модель рельефа, необходимо получить модель поверхности кровли верхнепермских отложений. Известно, что абсолютные отметки этой поверхности в РТ в среднем на 150 меньше, чем у рельефа, а амплитуда их колебания в 2 раза меньше.

3.2. Используя растровую модель рельефа, постройте 4 модели морфометрических показателей (уклон, экспозиция, профильная и плановая кривизна). По этим моделям необходимо сделать 4 карты методом цветовых шкал, где в качестве минимального и максимального значений для цветовых шкал будут заданы 1 и 99% квантили.

3.3. Создайте 2 новых, сглаженных модели рельефа. Размер сглаживающего окна задайте 3х3 и 7х7. Полученные модели отобразите на картах методом аналитической отмывки.

3.4. Получите новую растровую модель рельефа, координаты которой смещены относительно исходной по X на 1 000 и по Y на 2 000. Произведите масштабирование этой системы координат в два раза. Отобразите полученную и исходную модели методом аналитической отмывки, наложите их, сравните результаты.

Литература

1. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г. Пространственный анализ в растровых геоинформационных системах: Учебно-методическое пособие / А.А. Савельев, С.С. Мухарамова, А.Г. Пилюгин. – Казань: Казанский государственный университет, 2007. – 30 с.

2. Golden Software Inc. Surfer 7.0 Help.

3. Cressie N.A.C. The Origins of Kriging / N.A.C. Cressie // Mathematical Geology. – 1990. – V. 22. – P. 239–252.

4. Cressie N.A.C. Statistics for Spatial Data / N.A.C. Cressie. – New York: John Wiley and Sons, Inc., 1991. – 900 p.

5. Renka R.J. Multivariate Interpolation of Large Sets of Scattered Data / R.J. Renka // ACM Transaction on Mathematical Software. -1988. - V. 14. - N 2. - P. 139-148.

6. Shepard D. A two dimensional interpolation function for irregularly spaced data / D. Shepard // Proc. 23rd Nat. Conf. ACM. – 1968. – P. 517–523.

Редактор Е.Г. Кузнецова

Подписано в печать 16.04.2008. Форм. 60 х 84 1/16. Гарнитура «Таймс». Печать ризографическая. Печ.л. 1,5. Тираж 150. Заказ 123.

> Лаборатория оперативной полиграфии КГУ 420045, Казань, Кр.Позиция, 2а Тел. 231-52-12